如何从面向终端的AMP门户提交Threat Grid中的文件？

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[背景信息](#)
[如何从面向终端的AMP门户提交Threat Grid中的文件？](#)
[验证](#)
[故障排除](#)
[相关信息](#)

简介

本文档介绍从面向终端的高级恶意软件防护(AMP)门户向Threat Grid(TG)云提交样本的流程。

作者：思科TAC工程师Yeraldin Sánchez。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 面向终端的思科AMP
- TG云

使用的组件

本文档中的信息基于面向终端的思科AMP控制台版本5.4.20190709。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档中描述的场景要求如下：

- 访问面向终端的思科AMP门户
- 文件大小不超过20MB
- 每天不到100次提交

文件分析限制：

- 文件名限制为59个Unicode字符。
- 文件不得小于16字节或大于20 MB
- 支持的文件类型：**.exe、.dll、.jar、.swf、.pdf、.rtf、.doc(x)、.xls(x)、.ppt(x)、.zip、.vbn和.sep**

如何从面向终端的AMP门户提交Threat Grid中的文件？

以下是从AMP门户向TG云提交示例的步骤。

步骤1.在AMP门户上，导航至**Analysis > File Analysis**，如图所示。



步骤2.选择要发送以供分析的文件和Windows映像版本，如图所示。





步骤3.上传样本后，分析大约需要30到60分钟才能完成，具体取决于系统负载，此过程完成后，系统会向您的电子邮件发送电子邮件通知。

步骤4.文件分析准备就绪后，单击**Report**按钮，获取有关威胁评分的详细信息，如图所示。





要了解更多信息，可以找到文件分析的其他选项：

下载示例：此选项允许您下载示例。

分析视频：此选项提供分析中获得的示例视频。

下载PCAP:此选项提供网络连接分析。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

> **警告**：从文件分析下载的文件通常是活生生的恶意软件，必须极其谨慎地处理。

> **注意**：对特定文件的分析分为几个部分。某些部分不能用于所有文件类型。

相关信息

- 面向终端的思科AMP — 用户指南
- 技术支持和文档 - Cisco Systems