如何提取捆綁證書並在Expressway伺服器上上傳

目錄

簡介

本檔案介紹擷取套件組合憑證並上傳到Expressway伺服器的程式。

必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題:

- Expressway伺服器
- Windows電腦

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

提取捆綁證書並上傳到Expressway伺服器

步驟1。開啟BASE64,您會看到一個畫面,如下圖所示。開啟位於**邏輯儲存區名稱下的資料夾**。

步驟2.開啟憑證鏈結，您會看到憑證檔案中的所有憑證（一個伺服器憑證和三個根/中間憑證）。


步驟3.按一下右鍵要下載的證書，選擇**所有任務 > 匯出**。

步驟4.出現「Certificate Export Wizard（證書匯出嚮導）」視窗。

步驟5.選擇下一步,然後選擇Base-64 Encoded X.509選項,然後選擇下一步。

步驟6。系統會顯示一個新頁面,選擇**Browse**,然後在彈出的視窗中,輸入證書的檔名,然後選擇**Save**。

步驟7.此操作將返回**Browse**頁，該頁中的路徑位於**File Name**下，選擇**Next。**

步驟8.在下一個視窗中選擇**Finish**，此時將顯示一個小視窗，其中顯示**The export was successful**消息。證書儲存在選定的路徑上。

步驟9.您必須對鏈結中的每個憑證重複此程式。

在Expressway伺服器上上傳證書

對於根/中間證書，請導航到**Expressway Web Page > Maintenance > Security Certificate > Trusted CA List> Browse。**現在依次選擇證書(Certificate)和附加CA證書(Append CA certificate)。（此過程適用於每個證書）。

若要上傳伺服器憑證，請導覽至**Expressway網頁 > Maintenance > Security Certificates > Server Certificates。**

附註：上載伺服器證書後，將顯示一條消息，指示需要重新啟動才能使更改生效。