



# 停用思科邮件安全威胁防御

## 邮件来源：Microsoft 365

要在邮件来源为 Microsoft 时停用 Secure Email Threat Defense，包括两个主要任务：

- 从 Microsoft 365 管理中心删除 Secure Email Threat Defense 日志条目
- 从 Microsoft Azure 租户中删除 Secure Email Threat Defense 应用

## 删除 Secure Email Threat Defense 日志规则

要删除思科安全邮件威胁防御日志规则，请执行以下操作：

1. 转到 Microsoft 365 管理中心 <https://admin.microsoft.com/AdminPortal/Home#/homepage>。
2. 导航至**管理中心 (Admin centers)** > **合规性 (Compliance)** > **数据生命周期管理 (Data lifecycle management)** > **Exchange (传统) (Exchange [legacy])** > **日志规则 (Journal rules)**。
3. 选择 Secure Email Threat Defense 日志规则，然后点击**删除 (Delete)**。选择**是 (Yes)** 以确认要删除日志规则。

## 从 Azure 删除 Secure Email Threat Defense 应用

要从 Azure 中删除思科安全邮件威胁防御应用，请执行以下操作：

1. 转到 [portal.azure.com](https://portal.azure.com)。
2. 搜索并选择**企业应用 (Enterprise applications)**。  
**注意：**如果您在 Azure 中使用较早的视图，这可能称为**应用注册 (App registrations)**。
3. 找到并选择**思科安全邮件威胁防御 (Cisco Secure Email Threat Defense)** 和/或**思科安全邮件威胁防御 (只读) (Cisco Secure Email Threat Defense [Read Only])** 应用。
4. 在左侧窗格中，选择**属性 (Properties)**。
5. 点击**删除 (Delete)** 按钮，然后选择**是 (Yes)** 以确认删除思科安全邮件威胁防御应用。

## 邮件来源：网关

在使用网关作为邮件来源时停用思科安全邮件威胁防御，包括两个主要任务：

- 将网关配置为停止向思科安全邮件威胁防御发送邮件
- 从 Microsoft Azure 租户中删除 Secure Email Threat Defense 应用（无身份验证模式则不需要删除）

邮件来源：网关

## 将网关配置为停止发送邮件

要配置网关以停止向思科安全邮件威胁防御发送邮件，请执行以下操作：

1. 在思科安全邮件云网关控制台中，转至**安全服务 (Security Services) > 威胁防御连接器 (Threat Defense Connector)**。
2. 将**威胁防御连接器 (Threat Defense Connector)** 设置为**已禁用 (Disabled)**。

## 从 Azure 删除 Secure Email Threat Defense 应用

要从 Azure 中删除思科安全邮件威胁防御应用，请执行以下操作：

1. 转到 [portal.azure.com](https://portal.azure.com)。
2. 搜索并选择**企业应用 (Enterprise applications)**。  
**注意：**如果您在 Azure 中使用较早的视图，这可能称为**应用注册 (App registrations)**。
3. 找到并选择**思科安全邮件威胁防御 (Cisco Secure Email Threat Defense)** 和/或**思科安全邮件威胁防御（只读）(Cisco Secure Email Threat Defense [Read Only])** 应用。
4. 在左侧窗格中，选择**属性 (Properties)**。
5. 点击**删除 (Delete)** 按钮，然后选择**是 (Yes)** 以确认删除思科安全邮件威胁防御应用。

## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。