CHAPTER 7

コア ファイル ポリシー、障害ポリシー、ログ ポリシーの属性の設定

この章では、コア ファイル ポリシー、障害ポリシー、ログ ポリシーの属性に関する情報を示します。

コア ファイル ポリシー、障害ポリシー、ログ ポリシーは属性の集合です。コア ファイル ポリシー、障害ポリシー、ログ ポリシーの属性を示します。

コア ファイル ポリシーの属性	障害ポリシーの属性	ログ ポリシーの属性
管理状態：	管理状態	
説明：	クリア処理：	
ホスト名：		
パス：		
ポート：		

属性の作成、イネーブル化、ディセーブル化、および設定の詳細については、以下から該当する項を参照してください。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「コア ファイル ポリシーの属性の設定」（P.7-1）
- 「障害ポリシーの属性の設定」（P.7-9）
- 「ログ ポリシーの属性の設定」（P.7-17）

コア ファイル ポリシーの属性の設定

この項は、次の内容で構成されています。

- 「管理状態の設定」（P.7-2）
- 「説明の設定」（P.7-3）
- 「ホスト名の設定」（P.7-5）
- 「パスの設定」（P.7-6）
- 「ポートの設定」（P.7-8）

管理状態の設定

管理状態を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope corefile** <*policy-name*>
5. **set adminstate** {**disabled** | **enabled**}
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope corefile** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope corefile EaCorePA10	コア ファイル モードを開始します。
ステップ 5	**set adminstate** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set adminstate enabled	管理状態を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、管理状態を設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr)# scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope corefile EaCorePA10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set adminstate enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

説明の設定

説明を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope corefile** <*policy-name*>
5. **set descr** <*description*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope corefile** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope corefile EaCorePA10	コア ファイル モードを開始します。
ステップ 5	**set descr** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set descr CoreFilePolicyAgent10	説明を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、コア ポリシー EaCorePA10 に説明を追加する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr)# scope policy
vnmc(policy-mgr) /org # scope corefile EaCorePA10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set descr CoreFilePolicyAgent10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

ホスト名の設定

コア ファイル転送ホスト名を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope corefile** <*policy-name*>
5. **set hostname** <*host-name*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope corefile** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope corefile EaCorePA10	コア ファイル モードを開始します。
ステップ 5	**set hostname** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set hostname policy10	ホスト名を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、コア ファイル転送ホスト名を設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr)# scope policy
vnmc(policy-mgr) /org # scope corefile EaCorePA10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set hostname policy10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

パスの設定

コア ファイル ポリシーのパスを設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope corefile** <*policy-name*>
5. **set path** <*core-file-policy-path*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope corefile** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope corefile EaCorePA10	コア ファイル モードを開始します。
ステップ 5	**set path** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set path /test	パスを設定します。 最大文字数は 512 です。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、コア ファイル ポリシーのパスを設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr)# scope policy
vnmc(policy-mgr) /org # scope corefile EaCorePA10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set path /test
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

ポートの設定

コア ファイル ポリシーのポート番号を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope corefile** <*policy-name*>
5. **set port** <*port-number*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope corefile** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope corefile EaCorePA10	コア ファイル モードを開始します。
ステップ 5	**set port** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set port 10	ポート番号を設定します。 有効な値の範囲は 1 ～ 65535 です。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、コア ファイル ポリシーのポート番号を設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr)# scope policy
vnmc(policy-mgr) /org # scope corefile EaCorePA10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile # set port 10
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

障害ポリシーの属性の設定

この項は、次の内容で構成されています。

- 「管理状態の設定」(P.7-9)
- 「クリア処理の設定」(P.7-11)
- 「説明の設定」(P.7-12)
- 「フラッピング間隔の設定」(P.7-14)
- 「保持間隔の設定」(P.7-15)

管理状態の設定

管理状態を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」(P.1-5) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope faultpolicy** <*policy-name*>

5. **set adminstate {disabled | enabled}**
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope faultpolicy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12	faultpolicy モードを開始します。
ステップ 5	**set adminstate** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set adminstate enabled	管理状態を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、管理状態を設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set adminstate enabled
```

```
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #
```

クリア処理の設定

クリア処理を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope faultpolicy** <*policy-name*>
5. **set clearaction** {**delete** | **retain**}
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope faultpolicy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12	faultpolicy モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ 5	**set clearaction** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set clearaction retain	クリア処理を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

この例は、クリア処理を設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set clearaction retain
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #
```

説明の設定

説明を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**

4. **scope faultpolicy** <*policy-name*>
5. **set descr** <*description*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** `vnmc# connect policy-mgr`	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** `vnmc(policy-mgr)# scope org`	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** `vnmc(policy-mgr) /org # scope policy`	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope faultpolicy** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12`	faultpolicy モードを開始します。
ステップ 5	**set descr** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set descr FaultPolicy1`	説明を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer`	設定をコミット（保存）します。

例

次に、障害ポリシー EaFaultPA12 に説明を追加する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12
```

```
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set descr FaultPolicy1
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #
```

フラッピング間隔の設定

障害ポリシーにフラッピング間隔を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope faultpolicy** <*policy-name*>
5. **set flapinterval** <*interval*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope faultpolicy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12	faultpolicy モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ 5	**set flapinterval** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set flapinterval 00:00:10:00	フラッピング間隔を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、障害ポリシーのフラッピング間隔を 10 分に設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set flapinterval 00:00:10:00
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #
```

保持間隔の設定

障害ポリシーに保持間隔を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**

4. **scope faultpolicy** <*policy-name*>
5. **set retentioninterval** {**0-4294967295** | **forever**}
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope faultpolicy** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12	faultpolicy モードを開始します。
ステップ 5	**set retentioninterval** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set retentioninterval 10:00:00:00	保持間隔を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、障害ポリシーの保持間隔を 10 日に設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope faultpolicy EaFaultPA12
```

```
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy # set retentioninterval 10:00:00:00
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #
```

ログ ポリシーの属性の設定

この項は、次の内容で構成されています。

- 「バックアップ カウントの設定」（P.7-17）
- 「説明の設定」（P.7-18）
- 「レベルの設定」（P.7-20）
- 「サイズの設定」（P.7-21）

バックアップ カウントの設定

ログ ポリシーにバックアップ カウントを設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope log** <*policy-name*>
5. **set backup-count** {**1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9**}
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** `vnmc# connect policy-mgr`	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** `vnmc(policy-mgr)# scope org`	組織モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ 3	**scope policy** **Example:** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope log** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11	ログ モードを開始します。
ステップ 5	**set backup-count** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set backup-count 9	バックアップ カウントを設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、バックアップ カウントを設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set backup-count 9
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log #
```

説明の設定

ログ ポリシーに説明を設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope log** <*policy-name*>
5. **set descr** <*policy-description*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** `vnmc# connect policy-mgr`	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** `vnmc(policy-mgr)# scope org`	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** `vnmc(policy-mgr) /org # scope policy`	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope log** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11`	ログ モードを開始します。
ステップ 5	**set descr** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set descr LogPolicy11`	説明を設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer`	設定をコミット（保存）します。

例

次に、説明を設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set descr LogPolicy11
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log #
```

レベルの設定

ログ ポリシーにレベルを設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope log** <*policy-name*>
5. **set level** {**critical** | **debug0** | **debug1** | **debug2** | **debug3** | **debug4** | **info** | **major** | **minor** | **warning**}
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope log** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11	ログ モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ 5	**set level** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set level critical	レベルを設定します。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、レベルを設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set level critical
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log #
```

サイズの設定

ログ ポリシーにサイズを設定できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」（P.1-5）を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **scope log** *<policy-name>*

5. **set size** <*size*>
6. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	**connect policy-mgr** **Example:** `vnmc# connect policy-mgr`	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	**scope org** **Example:** `vnmc(policy-mgr)# scope org`	組織モードを開始します。
ステップ 3	**scope policy** **Example:** `vnmc(policy-mgr) /org # scope policy`	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	**scope log** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11`	ログ モードを開始します。
ステップ 5	**set size** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set size 104857599`	サイズを設定します。 有効な値の範囲は 1048576 ～ 104857600 です。
ステップ 6	**commit-buffer** **Example** `vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer`	設定をコミット（保存）します。

例

次に、サイズを設定する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # scope log EaLogPA11
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log # set size 104857599
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log #
```