

# Häufig gestellte Fragen zur ESA: Wie importieren Sie eine Konfigurationsdatei in eine neue Appliance?

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Wie importieren Sie eine Konfigurationsdatei in eine neue Appliance?](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine aktuelle Konfigurationsdatei der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) in eine neue Appliance importieren, wenn ein Austausch erforderlich ist.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse der Cisco ESA zu verfügen.

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco ESA, auf der AsyncOS 7.1.x und höher ausgeführt wird.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

**Hinweis:** In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass beide Appliances dieselbe AsyncOS-Version ausführen.

# Wie importieren Sie eine Konfigurationsdatei in eine neue Appliance?

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuelle Konfigurationsdatei zu speichern:

1. Navigieren Sie zu **Systemverwaltung > Konfigurationsdatei** auf der aktuellen ESA.
2. Wählen Sie **Datei auf lokalen Computer herunterladen**, um die Datei anzuzeigen oder zu speichern.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Maske passwords** unter Konfigurationsdateien.
4. Klicken Sie auf **Senden** und wählen Sie Ihr Ziel aus.

**Hinweis:** Die gespeicherte Konfiguration muss auf Computerebene und nicht auf Clusterebene erfolgen. Eine Konfiguration auf Cluster-Ebene KANN NICHT direkt auf eine eigenständige Appliance geladen werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Zuhören so auszusetzen, dass E-Mails nicht mehr über die aktuelle Appliance geleitet werden:

1. Navigieren Sie zu **Systemverwaltung > Herunterfahren/Aussetzen** der aktuellen ESA.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mail-Listener aussetzen**.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdatei in die neue Appliance zu importieren:

1. Navigieren Sie zu **Systemverwaltung > Konfigurationsdatei** auf der neuen ESA.
2. Wählen Sie **Konfigurationsdatei von Ihrem Computer laden aus**, und klicken Sie auf **Durchsuchen**.
3. Klicken Sie auf **Laden**.