# Schémas de sonnerie distincts sur l'adaptateur de la gamme SPA100

## **Objectif**

Cet article explique comment configurer les modèles de sonnerie dans les paramètres vocaux régionaux de l'adaptateur de téléphone analogique SPA 100. La sonnerie distincte détermine le son qu'un téléphone émet lorsqu'une certaine sonnerie est choisie. Ce paramètre vous aide à personnaliser les motifs de sonnerie pour différents numéros et est utile pour ajuster les cadences de sonnerie.

### Périphériques pertinents


- ·SPA112
- · SPA122

# Version du logiciel

·1.3.2-XU (014)

#### Schémas de sonnerie distincts

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du téléphone et choisissez **Voice > User 1 ou User 2**. La page *Utilisateur 1* s'ouvre :



**Remarque** : Les modèles de sonnerie distinctifs configurés sur l'utilisateur 1 sont similaires aux configurations à effectuer sur l'utilisateur 2.

Étape 2. Saisissez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie1. Script de cadence pour la sonnerie distincte 1. La valeur par défaut est 60(2/4).

Étape 3. Saisissez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie2. Il s'agit du script de cadence pour la sonnerie distincte 2. La valeur par défaut est 60(.8/.4,.8/4).

- Étape 4. Saisissez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie3. Script de cadence pour la sonnerie distincte 3. La valeur par défaut est 60(.4/.2,.4/.2,.8/4).
- Étape 5. Saisissez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie4. Script de cadence pour la sonnerie distincte 4. La valeur par défaut est 60(.3/.2,1/.2,.3/4).
- Étape 6. Entrez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie5. Script de cadence pour la sonnerie distincte 5. La valeur par défaut est 1(.5/.5).
- Étape 7. Entrez une valeur pour le champ Cadence de la sonnerie6. Script de cadence pour la sonnerie distincte 6. La valeur par défaut est 60(.2/.4,.2/.4).
- Étape 8. Entrez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie7. Il s'agit du script de cadence pour la sonnerie distincte 7. La valeur par défaut est 60(.4/.2,.4/.2).
- Étape 9. Entrez une valeur pour le champ Cadence de sonnerie8. Script de cadence pour la sonnerie distincte 8. La valeur par défaut est 60(0.25/9.75).
- Étape 10. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.